




CONFIGURAÇÃO DA REDE SEM FIOS minedu NO WINDOWS 7

Para configuração da rede sem fios minedu no Windows 7, é necessário efetuar os seguintes procedimentos:

1. Clique no botão  (**Iniciar**) e na caixa **Iniciar Procura** digite **Configurar rede**.
Selecione **Configurar uma ligação ou rede**.



2. Na janela **Ligar a uma rede** clique na opção **Ligar manualmente a uma rede sem fios**, e de seguida clique no botão **Seguinte**.




3. Defina o **Nome de rede** (por exemplo minedu).


Escolha a opção **WPA2-Enterprise** para o **Tipo de segurança** e **AES** para o **Tipo de encriptação**.

Ative as opções **Iniciar automaticamente esta ligação** e **Ligar mesmo que a rede não esteja a difundir**.


Clique no botão **Seguinte**.



4. Clique na opção **Alterar definições de ligação**.




5. No separador **Ligação** ative **Ligar automaticamente quando esta rede estiver ao alcance** e **Ligar mesmo que a rede não esteja a difundir o nome (SSID)**.



6. No separador **Segurança**, selecione as seguintes opções:

- Tipo de segurança: **WPA2-Enterprise**
- Tipo de encriptação: **AES**
- Método de autenticação de rede: **Microsoft: Protected EAP (PEAP)**


De seguida, clique no botão **Definições**.



7. Desative a opção **Validar certificado do servidor**.

Nos métodos de autenticação selecione **Protegido por palavra-passe (EAP-MSCHAP V2)** e ative a opção **Permitir religação rápida**.

Clique no botão **Configurar** e desative a opção **Utilizar automaticamente o nome de início de sessão e a palavra-passe do Windows (e domínio se existente)**.




8. Clique em OK em todas as janelas abertas utilizadas para a configuração de rede.

9. Clique no balão que vai surgir no canto inferior direito. Será solicitada a informação de login. Deverá inserir o nome de utilizador e a palavra-passe fornecida. Não é necessário inserir informação sobre o login de Domínio. Clique em OK .


10. Iniciar a ligação:

O Windows pesquisa a rede configurada e ao detetá-la pede os dados de autenticação (credenciais).

Clique na mensagem que pede as credenciais.



Introduza as credenciais (login e respetiva password) e clique em OK.



Este procedimento é efetuado uma única vez em cada computador.